

## Gemalto GCR5500-D mit DENS office

Installieren Sie zunächst das GCR5500 über die im Lieferumfang enthaltene Treiber CD. In der Systemsteuerung wird Ihnen anschließend der aktivierte COM-Port angezeigt. Öffnen Sie dazu Die Systemsteuerung auf Ihrem Rechner:



Wählen Sie den Unterordner "System" mit Doppelklick:

🕏 Systemsteuerung									
Datei Bearbeiten Ansicht Favoriten Ex	tras ?								<b>1</b>
🕝 Zurück 👻 🕥 Y 🎓 Suchen	Ordner								
Systemsteuerung (S)	Adobe Gamma	Anzeige	Automatische Updates	BDE-Verwaltung	Benutzerkonten	Bluetooth-Konfigura	Datum und Uhrzeit	Drahtlosnetzwerkins	
Siehe auch 🛞	Drucker und Faxgeräte	<b>Č</b> Eingabehilfen	Construction Energie optionen	Firebird 2.0 Server Manager	Gamecontroller	Geplante Tasks	Hardware	2 Indizierungsoptionen	
Hilfe und Support	Intel(R) GMA Driver for Mobile	Internetoptionen	Java	Mail	Maus	Netzwerkinstallatio	Netzwerkverbindun	Ordneroptionen	
	QuickTime	Regions- und Sprachoptionen	Scanner und Kameras	Schriftarten	Sicherheitscenter	Smart Audio	Software	Sounds und Audiogeräte	
	Sprachein-/ausgabe	System	Taskleiste und	astatur	telefon- und	Verwaltung	Windows CardSpace	Windows-Firewall	
			Startmenü		Modemoptionen				
🐴 Start 🛛 🙆 🧐 🕘 👋 😽 😋	R5500 mit Albist	Systemsteuerung				De Desi	top durchsucher 🔎	()6.909%%	17:47



Es öffnet sich das Fenster "Systemeigenschaften". Gehen Sie hier auf den Reiter "Hardware" und Klicken Sie auf die Schaltfläche **Gerätemanager.** 

🕑 Systemst	teuerung							_ 5 🗙
Datei Bearl	beiten Ansicht Favoriten Extras ?							<b>N</b>
G Zurück	- 🕥 - 🏂 🔎 Suchen 🏠 Ordner 🛄 -							
V- SVS	Systemeigenschaften	0		<u></u>	8	P		
🕞 Zur	Systemwiederherstellung         Automatische Updates         Remote           Allgemein         Computername         Hardware         Erweitert	Automatische Updates	BDE-Verwaltung	Benutzerkonten	Bluetooth-Konfigura	Datum und Uhrzeit	Drahtlosnetzwerkins	
Siebe a	Geräte-Manager	-	2	all a	1	Ŵ	æ	
win	Der Geräte-Manager listet alle auf dem Computer installierten Hardwaregeräte auf. Verwenden Sie den Geräte-Manager, um die Einsprachaften eines Geräte zu gindern	Energieoptionen	Firebird 2.0 Server Manager	Gamecontroller	Geplante Tasks	Hardware	Indizierungsoptionen	
Ø Hife	Geräte-Manager	<b>(</b>		C	<b>\$</b>		(I)	
	Treiber	Java	Mail	Maus	Netzwerkinstallatio	Netzwerkverbindun	Ordneroptionen	
	installiert Treiber mit Windows kompatible sind. Über Windows Update können Sie festlegen, wie Treiber über diese Website			۷	6	1	Ø,	
	aktualisiert werden sollen. Treibersignierung Windows Update	Scanner und Kameras	Schriftarten	Sicherheitscenter	SmartAudio	Software	Sounds und Audiogeräte	
	Hardwareprofile				10		6	
	Ober Hardwareprofile Können Sie verschiedene Hardware- konfigurationen einrichten und speichern.	Taskleiste und Startmenü	Tastatur	Telefon- und Modemoptionen	Verwaltung	Windows CardSpace	Windows-Firewall	
	Hardwareprofile							
	OK Abbrechen Übernehmen							
🔠 Start	🐻 👩 🕲 🔌 🦉 GCR5500 mit ALBI52 🛛 💈 Systemsteuerung				DE Desk	top durchsucher 🔎	(A)D .= ( A) (A)	17:48

Klicken Sie auf "Anschlüsse COM und LPT". Hier wird Ihnen das GCR5500-D angezeigt mit der aktivierten COM-Schnittstelle (in unserem Beispiel: COM 7 )





Öffnen Sie nun Ihr Praxisprogramm **DENS** office und klicken Sie mit der linken Maustaste auf **Systemdaten**:



Es öffnet sich das Fenster Systemdaten. Wählen Sie links im Menü den Menüpunkt "sonstige Werte" und dort den Menüpunkt "Schnittstellen" aus.





Copyright viadavinci.dialog GmbH

Markieren Sie in dem Feld KVK-/EGK /eHealth-BCS-Lesegerät) –Stationär KVK + EGK (eHealth BCS/ MKT+) und öffnen Sie nun die Auswahlliste indem Sie auf den Pfeilbutton rechts neben dem Eingabefeld klicken. Wählen Sie hier **Gemalto GCR5500 USB** aus.

		DENSoffice - Systemdaten	5 @ X
Benutzer: Dens Suchen nach	Behandler: Dens Rechte: Vollzugriff		04.02.2011 15:46
Systemdaren Drucker einrichten Röntgengeräte Röntgengeräte Prothetik Feinulardruck Freie Textverwaltung Rohtextbearbeitung Merkmale Patienten Sonstige Werte Stabechner Sonstige Werte Kohtextbearbeitung Pathschema Fratischema Rohtextbearbeitung Pratisen Programm	Schnittstellen         Konfigurieren Sie hier Geräteschnittstellen sowie Schni         Telematikinfrastrukur - verwendete Ausbaustufe         Release 0 (ohne Konnektor)         KVK-/ EGK (eHealth-BCS-Lesegerät) - Stationär         nut KVK       KVK + EGK (eHealth BCS / MKT+)         nicht angeschlossen         serielle Schnittstelle COM1         serielle Schnittstelle COM3         serielle Schnittstelle COM4         serielle Schnittstelle COM5         serielle Schnittstelle COM5         serielle Schnittstelle COM5         serielle Schnittstelle COM6         serielle Schnittstelle COM7         serielle Schnittstelle COM6         serielle Schnittstelle COM7         serielle Schnittstelle COM6         Schnittstelle COM7         serielle Schnittstelle COM7         serielle Schnittstelle COM8         Cherry ST2052 USB         Cherry ST2052 USB         Cherry ST303 USB         Verzeichnis:         Arbeitsplatz: 01 (nur bei TimeMaster)	ttstellen zu anderen Programmen. Symbol-Barcodescanner nicht angeschlossen Taschentiefenmeßgerät eingesetztes Gerät: Pei Probe Comp angeschlossen an: Cschnittstelle Zu externen Programmen Ghdividuelle Hersteller- Schnittstellen benutzen Einstellungen F10 EI 10 EI 12 EI	
Hilfe	BKV Farb Kom einlesen schema kat	muni Schnitt ion stellen Praxis Programm Beenden <del>,</del>	
Drücken Sie F1, um Hilfe zu bekommen!		500 500 500 500 500 500 500 500 500 500	NUM
🐉 Start 🔰 🥻 DENSoffice - [1	Milkom 🦉 GCR5500 mit Dens _2	DE Desktop durchsuchen	2 🕄 🔂 😈 15:46

Unterhalb des Eingabefeldes, in dem nun **Gemalto GCR5500 USB** steht, erscheint nun ein Feld für den COM-Port. Tragen Sie hier den zuvor in der Systemsteuerung ermittelten COM-Port, in unserem Beispiel also die **COM7** ein. (Ebenfalls über den Pfeil-Button)

			DENSoffice - Systemdaten		2 6 .
Benutzer: Dens Suchen nach	Behandler: Dens Recht	e:   Vollzugriff			04.02.2011 15:46
<ul> <li>Systemdaten</li> <li>Drucker einrichten</li> <li>Röntgengeräte</li> <li>Recallverwaltung</li> <li>Mahnstufen</li> <li>Prothetik</li> <li>Textverwaltung</li> <li>Freie Textverwaltung</li> <li>Rohtextbearbeitung</li> <li>Merkmale Patienten</li> <li>Sonstige Werte</li> <li>BKV einlesen</li> <li>Farbschema</li> <li>Schnittstellen</li> <li>Proix</li> <li>Programm</li> </ul>	Schnittstellen Konfigurieren Sie hier Geräteschnitt. Telematikinfrastrukur - verwendete / Release 0 (ohne Konnektor) KVK-/ EGK (eHealth-BCS-Lesegeri nur KVK  KVK + EGK (eHealth-BCS-Lesegeri nur KVK  KVK + EGK (eHealth-BCS-Lesegeri Gemalto GCR5500 USB seriell angeschlossen an: COM7 Zusätzliches mobiles Les COM3 COM4 inicht angeschlossen an: COM7 COM5 COM6 COM7 COM6 COM7 COM6 COM6 COM7 COM6 COM7 COM6 COM7 COM6 COM7 COM6 COM6 COM7 COM6 COM7 COM6 COM7 COM6 COM6 COM7 COM6 COM7 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6 COM6	stellen sowie Schnit Ausbaustufe at) - Stationär hth BCS / MKT+) Testen BCS / MKT+) Testen	ttstellen zu anderen Programmen. Symbol-Barcodescanner nicht angeschlossen Taschentielenmeßgerät- eingesetztes Gerät: Peri Probe Comp angeschlossen an: Schnittstelle zu externen Programmen- individuelle Hersteller- Schnittstellen benutzen Einstellungen		
FI PI F2 F3 Hilfe	F4 F5 F6 BKV einlesen	F7 ( F8 2 Farb Komr schema kati	muni Schnitt stellen Praxis Programm B	sala sala sala sala sala sala sala sala	
Drücken Sie F1, um Hilfe zu bekommen!	Wilkom 🦉 GCR5500 mit Dens _3		DE Desktop durchsuc	hen	NUM



📶 📼 🖋 🕃 🖏 • DENSoffice - Systemdaten - **P** X DensOffice Hilfe Benutzer: Dens Behandler: Dens Suchen nach <u>T</u>ext Rechte: Vollzugriff 04.02.2011 15:47 🗖 🗤 🇯 . 🕀 🗂 Systemdaten Schnittstellen Drucker einrichten Konfigurieren Sie hier Geräte DENSoffice Test KVK-Lesegerät Recallverwaltung - Mahnstufen - Prothetik - Telematikinfrastrukur - verw Lesegerät Release 0 (ohne Konnekto Karte einlesen Gemalto GCR5500 USB (CT-API) an COM-Port 7 Prometik
 Prometik
 Pormulardruck
 Cretverwaltung
 Freie Textverwaltung
 M. Rohtextverwaltung
 W. Rohtextbearbeitung -KVK- / EGK (eHealth-BCS-Le Daten der KV-Karte 🔿 nur KVK 🛛 💿 KVK + EG<mark>K</mark> Name: Gemalto GCR5500 USB Vorname / Zusatz: Rontextbearbertung
 Merkmale Patienten
 Abrechner
 Sonstige Werte
 BKV einlesen
 Herkbertung Geburtsdatum: Titel: seriell angeschlossen an: CO Strasse Land/ PLZ /Ort: zusätzliches mobiles Leseg 🖲 nur KVK 🛛 🔘 KVK + EGK Kassenname: Kommunikation Kohittstellen RPraxis Yrogramm Kassennummer nicht angeschlossen Versicherten-Nr.: Versich.-Status: Gültigkeit: Terminplaner kein Terminplaner install Übergabedatei an den Terr Verzeichnis: Schließen Arbeitsplatz: 01 (nur be F8 F11-F12 F1 🦻 F2 ES F6 Farb schema F8 F4 F7 F9 📢 F10 BKV einlese Schnitt stellen Hilfe Praxis Programm Beenden Drücken Sie F1, um Hilfe zu bekor NUM 🛃 Start DENS 2 15:47

Klicken Sie nun auf die Schaltfläche "Testen" und auf die Schaltfläche "Karte einlesen"

Stecken Sie eine Versichertenkarte in den Kartenslot des GCR5500 oberhalb des Displays. Die Versichertendaten werden in **Dens office** eingelesen.

🚺 📼 🥂 📴 🗣 =		DENSoffice - Systemdaten	- B 2		
DensOffice Hilfe			3		
Benutzer. Dens	Behandler: Dens F	echte: Vollzugriff	04.02.2011 15:48		
Suchen nach	Text				
Systemdaten Drucker einrichten Rottgengeräte Recaliverwaltung Mahnstufen Prothetik Formulardruck Rothextverwaltung Rothextverwaltung Rothextverwaltung Rothextverwaltung Rothestnearbeitung Rothestnearbeit	Schnittstellen Konfigurieren Sie hier Gerätes Telematikinfrastrukur - verwei Release 0 (ohne Konnektor KVK-/ EGK (eHealth-BCS-Le Onur KVK • KVK + EGK Gemalto GCR5500 USB serieil angeschlossen an: CO zusätzliches mobiles Lesege • nur KVK • KVK + EGK nicht angeschlossen Terminplaner kein Terminplaner installie Übergabedatei an den Term Verzeichnis: Arbeitsplatz: 01 (nur bei	DENSoffice Test KVK-Lesegerät         Lesegerät         Gemato GCR5500 USB (CT.API) an COM.Port 7         Daten der KV-Karte         Name:       Musterfrau         Vorname / Zusatz:       Sylvia         Geburtsdatum:       12.09.1955         Titel:       Dr.         Strasse:       Friedrichstraße 136         Land/ PLZ /Ort:       D 10117 Berlin         Kassenname:       Techniker-Krankenkasse         Kassennummer:       101575519         Versicherten-Nr.:       B123456782         Versich-Status:       30 9         Gültigkeit:       EGK-Zusatzdaten:         VSD: 2.7 (04.08.2008 12:00) / 80276000012222222202			
F1 P F2 F3	F4 F5 F6 BKV einlesen	F7 O F8 F9 F10 F10 F11 F12 F12 F12 F12 F12 F12 F12 F12 F12			
Drücken Sie F1, um Hilfe zu bekommen!			NUM I		
Start Monor	William W GCD5500 mit Dans E	DE Desktop durchsuchen			
UENSOFFICE - [	Wilkom	De Deskop datensoonen			



Hamburg, 6.2.2011 Via da Vinci.dialog GmbH Service Hellgrundweg 109 22525 Hamburg Tel. 040/ 84 87 87 87 www.ehealth-bcs-terminals.de www.ehealth-terminals.de